1. Στα Windows (Windows 10 / Windows 11)

- **Τρόπος 1: Μέσω των Ρυθμίσεων (Settings) — *Ο πιο απλός τρόπος***
  1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων `Windows Key + I` για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις**.
  2. Επιλέξτε **Σύστημα (System)** και μετά **Πληροφορίες (About)** στο κάτω μέρος της λίστας.
  3. Εκεί θα δείτε:
     - Τον Επεξεργαστή (CPU).
     - Την Εγκατεστημένη Μνήμη (RAM).
     - Την έκδοση των Windows.

- **Τρόπος 2: Πληροφορίες Συστήματος (System Information)**
  1. Πατήστε το `Windows Key + R`, πληκτρολογήστε **msinfo32** και πατήστε **Enter**.
  2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει (Σύνοψη συστήματος) θα δείτε αναλυτικές λεπτομέρειες για τη μητρική κάρτα, τον επεξεργαστή, τη μνήμη RAM κ.ά.

3. Πλήρης αναφορά χωρίς εξωτερικά εργαλεία (SystemInfo)

Αν θέλετε απλώς να δείτε μια συνολική αναφορά στο CMD χωρίς πολύπλοκες εντολές, γράψτε:

DOS

```
systeminfo
```

💡 Περίληψη / Συμπέρασμα

- **Τύπος:** Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών AMD Radeon
- **Αποκλειστική Μνήμη Γραφικών (VRAM):** 512 MB (δεσμευμένα από τη RAM του συστήματος)
- **Ιδανική για:** Καθημερινή χρήση, προβολή βίντεο high definition, εφαρμογές γραφείου και ελαφρύ gaming.

3. Εναλλακτική μέσω CMD (με χρήση PowerShell από το CMD)

Μπορείτε να τρέξετε τις παρακάτω εντολές **κατευθείαν μέσα στο CMD**:

- **Για τον Επεξεργαστή (CPU):**
  DOS
  ```
  powershell "Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, MaxClockSpeed"
  ```
- **Για τη Μνήμη RAM:**
  DOS
  ```
  powershell "Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select-Object Capacity, Speed, Manufacturer"
  ```
- **Για την Κάρτα Γραφικών (GPU):**
  DOS
  ```
  powershell "Get-CimInstance Win32_VideoController | Select-Object Name, AdapterRAM"
  ```
- **Για τους Σκληρούς Δίσκους / SSD:**
  DOS
  ```
  powershell "Get-CimInstance Win32_DiskDrive | Select-Object Model, Size, MediaType"
  ```
- **Για τη Μητρική Κάρτα:**
  DOS
  ```
  powershell "Get-CimInstance Win32_BaseBoard | Select-Object Manufacturer, Product"
  ```

4. Χρήση του PowerShell (Προτεινόμενο)

Αν ανοίξετε απευθείας το **PowerShell** (Πατήστε `Windows Key + X` -> επιλέξτε *Terminal* ή *PowerShell*), οι εντολές γράφονται πιο απλά:

PowerShell

```
Get-CimInstance Win32_Processor
Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory
Get-CimInstance Win32_VideoController
Get-CimInstance Win32_DiskDrive
Get-CimInstance Win32_BaseBoard
```